




30 МАРТА 2015 Г.

РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ
СЕТЕВОЙ ВЕРСИИ ПК «АРГОС-
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИК»

ВЕРСИЯ 1.0.2

ООО «АРГОС»
Тел. +7 (812) 33-555-27



Оглавление

Введение	3
1 НАСТРОЙКА КОМПЬЮТЕРА, ВЫПОЛНЯЮЩЕГО РОЛЬ СЕРВЕРА	4
1.1 Перенос и корректировка файлов конфигурации	4
1.2 Настройка доступа к каталогу «Е-Tax»	5
2 НАСТРОЙКА КОМПЬЮТЕРА, ВЫПОЛНЯЮЩЕГО РОЛЬ КЛИЕНТА	9
3 ПРОВЕРКА	10
Заключение	16

Введение

В данном руководстве дается описание процесса установки и настройки сетевой версии ПК «Аргос-Налогоплательщик». Под сетевой версией подразумевается версия ПК «Аргос-Налогоплательщик», позволяющая загружать документы, а также просматривать состояние отправленных документов с нескольких рабочих мест, при этом шифрование и отправка почты производится только с одного компьютера, выполняющего роль сервера в сетевой версии. В случае установки сетевой версии ПК «Аргос-Налогоплательщик» лицензия на использование программного продукта КриптоПро CSP выдается на одно рабочее место, а ключевой носитель - в единственном числе.

Для установки и настройки сетевой версии ПК «Аргос-Налогоплательщик» необходимо иметь специфические файлы конфигурации. Эти файлы выдаются на внешнем носителе или высылаются по электронной почте сотрудниками ООО «АРГОС».

Чтобы установить сетевую версию ПК «Аргос-Налогоплательщик», необходимо определить компьютер, который будет выполнять роль сервера для обеспечения следующих функций:

- связь с почтовыми серверами ООО «АРГОС»,
- подпись и шифрование сообщений,
- хранение архива.

После этого необходимо выполнить действия по настройке данного компьютера, а также компьютеров, с которых планируется осуществлять подключение к нему.

Для настройки сетевой конфигурации на каждом из компьютеров должны быть установлены:

- криптопровайдер КриптоПро CSP версии 3.6 и выше (см. [«Инструкцию по установке КриптоПро CSP»](#) на сайте ООО «АРГОС» в разделе «Техподдержка – Руководства, инструкции – Криптография»);
- платформа Java.

1 НАСТРОЙКА КОМПЬЮТЕРА, ВЫПОЛНЯЮЩЕГО РОЛЬ СЕРВЕРА

1.1 Перенос и корректировка файлов конфигурации

Чтобы настроить ПК «Аргос-Налогоплательщик» на компьютере, который в последующем будет выполнять роль сервера в сетевой версии ПК, необходимо выполнить следующие действия:

1. **Установить** на данный компьютер ПК «Аргос-Налогоплательщик».
2. **Скопировать** файл конфигурации «config.xml» из каталога «maintaxpayer» на внешнем носителе, если соответствующие файлы выданы на внешнем носителе, в директорию установки ПК «Аргос-Налогоплательщик» (по умолчанию «C:\Argos\E-Tax\»).
3. **Открыть** скопированный файл в текстовом редакторе, **заменить** значение «ArgosServer» на NetBIOS-имя компьютера, который в последующем будет выполнять роль сервера сетевой версии ПК, в двух строках:

```
<Include Path="\\ArgosServer\e-tax\Archive\config.xml"/>,  
<Certs>\\ArgosServer\e-tax\Certs</Certs>,
```

и **закрыть** файл, **сохранив** изменения.

Внимание! NetBIOS-имя компьютера можно посмотреть, нажав правой кнопкой мыши по ярлыку «Мой Компьютер», выбрав в контекстном меню пункт «Свойства» и в открывшемся окне перейдя на вкладку «Имя компьютера». Имя компьютера будет указано в поле «Компьютер».

4. **Скопировать** файл конфигурации «config.xml» из каталога «archive on server», расположенном также на внешнем носителе, если соответствующие файлы выданы на внешнем носителе, в каталог «Archive» внутри директории установки ПК «Аргос-Налогоплательщик» (по умолчанию «C:\Argos\E-Tax\Archive\»).
5. **Открыть** скопированный файл в текстовом редакторе и также **заменить** значение «ArgosServer» на NetBIOS-имя компьютера, который в последующем будет выполнять роль сервера сетевой версии ПК, в четырех строках:

```
<Archive>\\ArgosServer\e-tax\archive</Archive>,  
<Log>\\ArgosServer\e-tax\archive\log.log</Log>,  
<Target>\\ArgosServer\e-tax\archive\target</Target>,  
<Formats>\\ArgosServer\Argos\Formats</Formats>.
```

1.2 Настройка доступа к каталогу «Е-Тех»

Чтобы настроить доступ к каталогу «Е-Тех», необходимо выполнить следующие действия:

1. **Открыть** расположение каталога установки ПК «Аргос-Налогоплательщик», щелчком правой кнопки мыши **нажать** по наименованию каталога «Е-Тех» и в открывшемся контекстном меню **выбрать** пункт «Свойства» (Рисунок 1).




Рисунок 1. Открытие окна свойств

2. В открывшемся окне **перейти** на вкладку «Доступ» и **нажать** кнопку «Расширенная настройка...» (Рисунок 2).




Рисунок 2. Изменение настроек доступа к каталогу

3. В окне «Расширенная настройка общего доступа» **установить** флаг «Открыть общий доступ к этой папке» и **нажать** кнопку «Разрешения» (Рисунок 3).




Рисунок 3. Изменение расширенных настроек доступа

4. В окне «Разрешения для группы «Е-Тех» **добавить** группы пользователей и/или конкретных пользователей, из-под учетных записей которых в дальнейшем планируется работать в ПК «Аргос-Налогоплательщик», или **выбрать** группу «Все» и **установить** флаг «Разрешить» напротив пункта «Полный доступ», сделав это для каждой группы и/или пользователя в блоке «Группы или пользователи». После этого **нажать** «ОК» (Рисунок 4).




Рисунок 4. Установка полного доступа к каталогу

Внимание! Для корректной работы сетевой версии ПК «Аргос-Налогоплательщик» необходимо, чтобы на вкладке «Безопасность» на каталог установки ПК «Аргос-Налогоплательщик» были выданы разрешения «Все - Все».

5. Вернувшись в окно «Расширенная настройка общего доступа», **нажать** «ОК» (Рисунок 5).




Рисунок 5. Сохранение изменений в расширенных настройках доступа

6. В окне «Свойства: E-Tax» **нажать** кнопку «Закреть» (Рисунок 6).




Рисунок 6. Закрытие окна "Свойства"

2 НАСТРОЙКА КОМПЬЮТЕРА, ВЫПОЛНЯЮЩЕГО РОЛЬ КЛИЕНТА

Чтобы настроить сетевую версию на компьютерах, с которых планируется осуществлять подключение к серверной части ПК «Аргос-Налогоплательщик», необходимо выполнить следующие действия:

1. **Установить** на каждом из компьютеров ПК «Аргос-Налогоплательщик».
2. **Скопировать** файл конфигурации «config.xml» из каталога «taxpayer» на внешнем носителе, если соответствующие файлы выданы на внешнем носителе, в директорию установки ПК «Аргос-Налогоплательщик» (по умолчанию «C:\Argos\E-Tax\»).
3. **Открыть** скопированный файл в текстовом редакторе и **заменить** значение «ArgosServer» на NetBIOS-имя компьютера, выполняющего роль сервера сетевой версии, в двух строках:

```
<Include Path="\\ArgosServer\e-tax\Archive\config.xml"/>,  
<Certs>\\ArgosServer\e-tax\Certs</Certs>.
```

4. **Сохранить** файл с выполненными изменениями.

3 ПРОВЕРКА

Чтобы убедиться, что сетевая конфигурация установлена правильно, необходимо выполнить следующие действия:

1. **Запустить** ПК «Аргос-Налогоплательщик» на всех компьютерах, участвующих в сетевой конфигурации и **дождаться** завершения процесса проверки и обновления конфигурации, статус которого отображается в левом нижнем углу (Рисунок 7).




Рисунок 7. Процесс проверки и обновления конфигурации

2. Когда процесс проверки и обновления конфигурации будет завершен, в ПК «Аргос-Налогоплательщик» на компьютере, выполняющем роль сервера, **перейти** в раздел «Налоговая служба - Документы в инспекцию», **кликнув** по наименованию в дереве разделов слева (Рисунок 8).




Рисунок 8. Отправка письма в инспекцию с компьютера-сервера

3. Далее **перейти** на вкладку «Текущие» и **нажать** кнопку («Создать») на панели инструментов (Рисунок 9).




Рисунок 9. Новое сообщение

4. В окне «Новое сообщение» **ввести** в поле «Тема» и в поле «Текст письма» слово «Тест», **выбрать** отправителя («От кого»), получателя («Кому») и **нажать** «Готово», после чего сообщение будет сформировано и загружено в программу (Рисунок 10).

Для неформализованных документов в форматах JPEG, TIFF, а также изображений, вложенных в документы формата PDF, RTF, Microsoft Word, Microsoft Excel, Open Document Text, Document Spreadsheet, Open XML Word и Open XML Spreadsheet, содержащих отсканированные изображения, предъявляются следующие требования: **черно-белое изображение с разрешением отсканированного документа не менее 150 и не более 300 точек на дюйм с использованием 256 градаций серого цвета.**
Основание: Пункт 3.3 приказа ФНС № ММВ-7-6/535@ от 9 ноября 2010 г.

Рисунок 10. Загрузка сообщения

5. Далее на вкладке «Текущие» в основном окне ПК «Аргос-Налогоплательщик» появится сообщение с темой «Тест», статусы отправки у которого будут «Загружено» и «Сформировано». Необходимо **нажать** кнопку «Доставить» и «Сформировано». Необходимо **нажать** кнопку «Доставить» на панели инструментов, чтобы отправить сообщение (Рисунок 11).




Рисунок 11. Отправка сообщения

6. После отправки тестового сообщения с компьютера, выполняющего роль сервера, необходимо **проверить**, что данное сообщение отображается на вкладке «Текущие» (или «Архив») в ПК «Аргос-Налогоплательщик» на компьютерах, выполняющих роль клиентов. В этом случае установка сетевой конфигурации сделана правильно.

Внимание! Параметры системы, установленные по умолчанию в ПК «Аргос-Налогоплательщик» на компьютере, выполняющем роль сервера в сетевой версии ПК, предусматривают, что каждые 10 минут производится автоматическая отправка всей почты, сформированной на компьютерах данной сетевой версии. В случае если необходимо отключить или изменить автоматическую от отправку почты, следует перейти в меню «Сервис-Параметры» ПК «Аргос-Налогоплательщик» компьютера, выполняющего роль сервера, в открывшемся окне на вкладке «Общие» изменить значение в поле «Интервал проверки почты, мин» и нажать кнопку «Сохранить» (Рисунок 12). Для того чтобы отключить автоматическую проверку, необходимо установить значение «0» в данное поле.




Рисунок 12. Настройка параметра автоматической проверки почты

Заключение

Выполнение описанных в данном руководстве действий позволяет настроить компьютеры для работы сетевой конфигурации ПК «Аргос-Налогоплательщик».

В случае возникновения ошибок при выполнении данной настройки необходимо обратиться в Службу технической поддержки ООО «АРГОС» одним из способов связи:

- тел.: +7 (812) 33-555-27,
- e-mail: support@argosgrp.ru.