



<p>Средство Криптографической Защиты Информации</p>	<p>КриптоПро CSP</p> <p>Версия 4.0 КС2</p> <p>Приложение командной строки для работы с сертификатами</p>
---	--

ЖТЯИ.00088-01 93 02

Листов 8

2016 г.

© ООО «КРИПТО-ПРО», 2000-2016. Все права защищены.

Авторские права на средства криптографической защиты информации типа «КриптоПро CSP» и эксплуатационную документацию зарегистрированы в Российском агентстве по патентам и товарным знакам (Роспатент).

Настоящий документ входит в комплект поставки программного обеспечения СКЗИ «КриптоПро CSP» версии 4.0; на него распространяются все условия лицензионного соглашения. Без специального письменного разрешения ООО «КРИПТО-ПРО» документ или его часть в электронном или печатном виде не могут быть скопированы и переданы третьим лицам с коммерческой целью.

Содержание

1. Системные требования	4
2. Использование программы	5

Аннотация

Данный документ содержит общую информацию по использованию программного продукта «ЖТЯИ.00088-01 93 01. КриптоПро CSP. Приложение командной строки», предназначенного для работы с сертификатами с использованием инфраструктуры открытых ключей, шифрования/расшифрования сообщений, содержащихся в файлах, создания/проверки электронных подписей и хэширования сообщений, содержащихся в файле или группе файлов.

1. Системные требования

Windows

Включает программно-аппаратные среды:

Windows 7/8/8.1/Server 2003/2008 (x86, x64);

Windows Server 2008 R2/2012/2012 R2 (x64).

LSB Linux

Включает дистрибутивы Linux, удовлетворяющие стандарту Linux Standard Base ISO/IEC 23360 версии LSB 4.x:

CentOS 4/5/6/7 (x86, x64, POWER, ARM);

ТД ОС АИС ФССП России (GosLinux) (x86, x64);

Red OS (x86, x64);

Fedora 19/20 (x86, x64, ARM);

Mandriva Enterprise Server 5, Business Server 1 (x86, x64, ARM);

Oracle Linux 4/5/6/7 (x86, x64);

OpenSUSE 13.2, Leap 42 (x86, x64, ARM);

SUSE Linux Enterprise Server 11SP4/12, Desktop 12 (x86, x64, POWER, ARM);

Red Hat Enterprise Linux 4/5/6/7 (x86, x64, POWER, ARM);

Синтез-ОС.РС (x86, x64, POWER, ARM);

Ubuntu 10.04/12.04/12.10/13.04/14.04/ 14.10 (x86, x64, POWER, ARM);

Linux Mint 13/14/15/16/17 (x86, x64);

Debian 7/8 (x86, x64, POWER, ARM);

Astra Linux Special Edition (x86-64).

Unix

Включает программно-аппаратные среды:

ALT Linux 7 (x86, x64, ARM);

ROSA 2011, Enterprise Desktop X.1 (Marathon), Enterprise Linux Server (x86, x64);

РОСА ХРОМ/КОБАЛЬТ/НИКЕЛЬ (x86, x64);

FreeBSD 9, pfSense 2.x (x86, x64);

AIX 5/6/7 (POWER);

Solaris

Включает программно-аппаратные среды:

Solaris 10 (sparc, x86, x64);

Solaris 11 (sparc, x64).

2. Использование программы

certmgr - утилита командной строки для управления сертификатами, списками отзыва сертификатов (CRL) и хранилищами. Утилита может устанавливать, удалять, раскодировать, экспортировать и отображать сертификаты или CRL из файлового хранилища или ключевого контейнера.

Во всех вызовах утилита certmgr должна быть единственной командой. Позиция команды и порядок опций не определены.

```
<certmgr> <-команда> [<-options> ]
```

```
<certmgr> <-inst> [<-store>] | [<-file>] | [<-cont>] |  
[<-pin>] | [<-crl>] | [<-at_signature>] | [<-provname>] | [<-provtype>]
```

```
<certmgr> <-list> [<-store>] | [<-file>] | [<-cont>] | [<-dn>] | [<-crl>]  
| [<-thumbprint>] | [<-verbose>]
```

```
<certmgr> <-decode> [<-src>] | [<-dest>] | [<-der>] | [<-base64>]
```

```
<certmgr> <-export> [<-cont>] | [<-store>] | [<-dest>] | [<-dn>] | [<-base64>] | [<-crl>]  
| [<-provname>] | [<-provtype>] | [<-thumbprint>] | [<-at_signature>] | [<-silent>]
```

```
<certmgr> <-delete> [<-store>] | [<-dn>] | [<-crl>] | [<-cont>] | [<-thumbprint>]  
| [<-provname>] | [<-provtype>] | [<-all>] | [<-silent>]
```

-inst

Установить сертификат или CRL в хранилище. Может создать ссылку из сертификата на закрытый ключ, если необходимо.

-list

Вывести в stdout сертификаты или CRL из хранилища, файла или контейнера.

-decode

Перекодировать сертификат или CRL из DER в base64 или обратно.

-export

Экспортировать сертификат или CRL из хранилища или контейнера в файл.

-delete

Удалить сертификат или CRL из хранилища.

-help

Вывести справку.

Для утилиты нет разницы между длинными (--) и короткими (-) опциями.
Порядок опций не определен.

-at_signature

Использовать закрытый ключ AT_SIGNATURE вместо AT_KEYEXCHANGE.

-ask-cont

Попросить пользователя указать контейнер из списка доступных контейнеров.

-base64

Закодировать сертификат или CRL в base64 кодировку.

-cont <container>

Указать имя контейнера с сертификатом или закрытым ключом. Имя имеет формат, например, \\.\reader\name. Если опция B<file> не была указана, закрытый ключ и сертификат будут взяты из указанного контейнера. Контейнер может быть указан в виде строки 'skip', в таком случае в сертификате не будет создана ссылка на закрытый ключ.

-cert

Работать с сертификатом (значение по умолчанию).

-crl

Работать со списком отзыва сертификатов вместо сертификата.

-silent

Неинтерактивный режим. Возвращает ошибку в случае, если под заданные параметры подходит более одного сертификата(CRL), в таком случае требуется указать более строгие критерии поиска.

-all

Использовать все подходящие сертификаты(CRL).

-der

Закодировать сертификат или CRL в DER-кодировку (значение по умолчанию).

-dest <path>

Файл для раскодированного сертификата или CRL.

-dn <field=value,...>

Критерии поиска для сертификата. Если более одного сертификата удовлетворяют заданным критериям, пользователю будет предложено выбрать один из найденных.

-file <path>

Путь к файлу с сертификатом или CRL (может быть DER или base64-закодированным или сериализованным хранилищем).

-provname <name>

Имя провайдера.

-provtype <type>

Тип провайдера (значение по умолчанию 75).

-help

Вывести справку о заданной команде.

-pin <pincode>

Пин-код контейнера.

-src_file <path>

Файл с сертификатом или CRL для раскодирования.

-thumbprint <hash>

Цифровой отпечаток сертификата для фильтрации.

-verbose

Выводить подробную информацию о сертификате.

-store <name>

Имя хранилища. Первая буква указывает тип хранилища - 'u' для пользовательского хранилища, 'm' для хранилища машины, остальная часть строки без первой буквы обозначает имя хранилища. Использование без 'u' или 'm' является устаревшим. Существует несколько predefined хранилищ:

<My> - хранилище для пользовательских сертификатов,

<Root> - для корневых CA сертификатов,

<CA> - для промежуточных CA сертификатов или CRL,

<AddressBook> - для других пользовательских сертификатов,

<Cache> - хранилище кэша сертификатов/CRL (доступно только чтение и удаление).

<uMy> является значением по умолчанию.

certmgr возвращает ноль при успехе и ненулевой код ошибки при ошибке.

```
certmgr -inst -store uMy -file /media/floppy/testuser.cer -cont '\\.\FAT12_0\31cc730c-e57e-4b56-8014-9b8f2ab79d6d'
```

Установить сертификат из файла testuser.cer в пользовательское хранилище Му с ссылкой на закрытый ключ.

```
certmgr -decode -src /media/floppy/testuser.cer -dest /media/floppy/testuser_base64.cer -base64
```

Раскодировать сертификат из файла testuser.cer в base64 кодировку и положить его в testuser_base64.cer.

```
certmgr -export -crl -store mCA -dest /media/floppy/root.crl
```

Экспортировать CRL из машинного хранилища СА в файл root.crl