




3 ОКТЯБРЯ 2016 Г.

УСТАНОВКА ЛИЧНОГО  
СЕРТИФИКАТА И СЕРТИФИКАТА  
УЦ ООО АРГОС

Версия 1.0.1

ООО «АРГОС»  
+ 7 (812) 33-555-27



## Оглавление

Введение.....	3
1 Установка личного сертификата.....	4
2 Установка корневого сертификата Головного УЦ и кросс-сертификатов УЦ ООО «АРГОС» .....	13
Заключение .....	15

## Введение

В данном руководстве описывается процесс установки личного сертификата, сертификата УЦ ООО АРГОС, сертификата «Головной удостоверяющий центр» и сертификата «УЦ 1 ИС ГУЦ» на рабочее место.

Для выполнения действий, описанных в данном руководстве, понадобятся:

- криптопровайдер КриптоПро CSP версии 3.6 и выше (см. [«Инструкцию по установке КриптоПро CSP»](#) на сайте ООО «АРГОС» в разделе «Техподдержка – Руководства, инструкции – Криптография»).

## 1 Установка личного сертификата

Чтобы установить личный сертификат, необходимо выполнить следующие действия:

1. **Вставить** носитель с ключом криптографической защиты, выданный ООО «АРГОС».
2. **Открыть** в меню «Пуск» «Панель управления» и **запустить** «КриптоПро CSP» (Рисунок 1).




Рисунок 1. Запуск КриптоПро CSP

3. В окне «КриптоПро CSP» **перейти** на вкладку «Сервис» и **нажать** кнопку «Просмотреть сертификаты в контейнере...» (Рисунок 2).




Рисунок 2. Просмотр сертификатов в контейнере

4. В открывшемся окне **нажать** кнопку «Обзор...», чтобы выбрать ключевой контейнер, из которого будет установлен сертификат (Рисунок 3).




Рисунок 3. Обзор ключевых контейнеров

5. В окне выбора ключевого контейнера **выбрать** необходимый ключевой контейнер и **нажать** «ОК» (Рисунок 4).




Рисунок 4. Выбор ключевого контейнера

6. Вернувшись в предыдущее окно, **нажать** кнопку «Далее» (Рисунок 5).




Рисунок 5. Сертификат ключевого контейнера

7. В окне просмотра сертификата **проверить** реквизиты устанавливаемого личного сертификата и **нажать** кнопку «Свойства» (Рисунок 6).




Рисунок 6. Свойства сертификата

8. В окне «Сертификат» на вкладке «Общие» **нажать** кнопку «Установить сертификат» (Рисунок 7).




Рисунок 7. Установка сертификата

9. В окне приветствия Мастера импорта сертификатов **выбрать** пункт «Текущий пользователь» и **нажать** кнопку «Далее» (Рисунок 8). Если компьютер под управлением Windows XP, то пункта выбора расположения хранилища не будет.




Рисунок 8. Выбор расположения хранилища



10. Следуя инструкциям Мастера импорта сертификатов, **выбрать** пункт «Поместить все сертификаты в следующее хранилище» и **нажать** кнопку «Обзор», чтобы указать расположение сертификата (Рисунок 9).




Рисунок 9. Выбор расположения сертификата

11. В окне выбора хранилища сертификатов **выбрать** каталог «Личное» и **нажать** «ОК» (Рисунок 10).




Рисунок 10. Выбор хранилища сертификатов

12. Нажать кнопку «Далее» (Рисунок 11).




Рисунок 11. Подтверждение выбора хранилища

13. В окне завершения импорта нажать кнопку «Готово» (Рисунок 12).




Рисунок 12. Завершение работы Мастера импорта сертификатов

14. После нажатия кнопки «Готово» появится окно с сообщением об успешном выполнении импорта. **Нажать** «ОК» (Рисунок 13).




Рисунок 13. Успешное выполнение импорта

15. Вернувшись в окно личного сертификата, также **нажать** «ОК». В окне «Сертификаты в контейнере закрытого ключа» **нажать** кнопку «Готово» (Рисунок 14).




Рисунок 14. Сертификат в контейнере закрытого ключа

16. В окне «КриптоПро CSP» нажать «ОК» (Рисунок 15).





Рисунок 15. Закрытие окна «КриптоПро CSP»

## 2 Установка корневого сертификата Головного УЦ и кросс-сертификатов УЦ ООО «АРГОС»

Для установки корневого сертификата Головного УЦ и кросс-сертификатов УЦ ООО «АРГОС» необходимо выполнить следующие действия:

1. **Открыть** главную страницу сайта ООО «АРГОС» (<http://argos-nalog.ru/>) и **нажать**



кнопку («Техподдержка»).

2. На открывшейся странице в разделе «В помощь бухгалтеру» **перейти** по ссылке «Скачать программы и обновления».
3. В блоке «Сертификаты» **нажать** ссылку «Скачать» напротив графы «Корневые и Кросс-сертификаты УЦ ООО «АРГОС» и Головного УЦ».
4. Начнется загрузка файла «certsa.zip».
5. По завершении загрузки **найти** скачанный архив (см. [«Инструкция по открытию загруженного файла в браузере»](#)), разархивировать и **запустить** файл «certsa.exe».
6. После запуска утилиты, в случае необходимости удаления неподходящих сертификатов, отобразится окно «Корневое хранилище сертификатов», необходимо **нажать** кнопку «Да» (Рисунок 16).




Рисунок 16. Корневое хранилище сертификатов

7. В окне «Предупреждение системы безопасности» следует **нажать** кнопку «Да» (Рисунок 17).




Рисунок 17. Окно "Предупреждение системы безопасности"

8. В окне командной строки необходимо **нажать** любую клавишу для продолжения (Рисунок 18).




Рисунок 18. Окно командной строки

## Заключение

После успешного выполнения действий, описанных в данном руководстве, личный сертификат, сертификат УЦ ООО АРГОС, сертификат «Головной удостоверяющий центр» и сертификат «УЦ 1 ИС ГУЦ» будут установлены на рабочее место.

В случае возникновения вопросов по описанным в данном руководстве действиям обращаться в Службу технической поддержки ООО «АРГОС» одним из способов связи:

- тел.: +7 (812) 33-555-27,
- e-mail: [support@argosgrp.ru](mailto:support@argosgrp.ru)